CORNICE

Occorrente:

Filato 500 gr filato Fluid o qualsiasi filato da lavorare con uncinetto 3/4.
KIT CORNICE (Vera pelle)
Salpa MEDIA o FORTE
Biadesivo
Tessuto per fodera
Uncinetto n. 3,5

PUNTO FÈ:
Lavorare su numero di maglie dispari.
Inserire l'uncinetto nel primo punto, gettato, estrarre il filo, gettato, caricare il filo e chiudere tutti i punti sull'uncinetto, maglia bassissima nel secondo punto.
Ripetere per tutta la riga.
Riga di ritorno a maglia bassa.

VIDEO TUTORIAL disponibile sul nostro canale YouTube "Intrecci Preziosi".

N.B.
Per agevolarvi, le indicazioni di lavoro fornite nei nostri schemi, riportano sia il n. di punti lavorati che le misure in cm.
Naturalmente se il lavoro viene eseguito con filati diversi da quelli da noi indicati e uncinetti di altra misura, le proporzioni possono cambiare, TENETENE CONTO!

Procedimento:

PANNELLO:

Creare un pannello di 27 cm x 54 cm con il punto desiderato, giro di perimetro compreso.
Per realizzare il pannello come il modello campione avviare 37 cat + 1 per girare (26 cm).

Lavorare la prima riga a maglia bassa nelle gobbette posteriori.
Dalla seconda riga in poi lavorare i primi ed ultimi 11 punti a maglia bassa ed i 15 punti centrali a Punto Fè, alternandolo sulla riga di ritorno.
Terminare il pannello con una riga di maglia bassa e procedere con il giro di perimetro con l'aumento agli angoli (3 maglie basse angolari).

Cucire ora il pannello alla cornice con lo stesso filato ed ago tirafettuccia.
Posizionare la chiusura in acciaio a 7,5 cm dal bordo interno della cornice.

Tagliare un rettangolo di salpa di 24,5 cm x 50 cm.
Ora potete procedere in due modi:
foderare a macchina la salpa oppure applicarla con il biadesivo e cucirla al pannello con sottopunto e filo in tinta.

LATERALI:

Avviare 9 catenelle + 1 per girare

Lavorare 16 righe a maglia bassa (la prima riga sempre nelle gobbette posteriori).
Nei 4 giri successivi NON lavorate la catenella per girare e lavorate la prima maglia bassa nel secondo punto sottostante per diminuire di 1 punto.
Disegnate la sagoma sull'indurente.
Ora scontornate come sempre con gli aumenti ai lati.
Il laterale finito misura 15 cm in altezza e 7,5 cm nella parte più larga.
Fissare i ponticelli e cucire la salpa come indicato per il pannello.

Assemblaggio:

Imbastire i 2 laterali al pannello con filo contrastante o puntarli con dei marcapunti. Procedere poi con la cucitura definitiva con cordino e ago tirafettuccia.

BUONA CREATIVITÀ

LA FEDE